

Zoomfunktion anpassen

Beschreibung

Standardmäßig kann in Ihrem PDFFlash durch einfaches Anklicken des Zoomsymbols oder bewegen des Scrollrades an der Maus jede Seite gezoomt (vergrößert) werden. Diese Funktion lässt sich komplett oder seitenweise abschalten. Das Vergrößern der Seite um eine Stufe geschieht durch Scrollen mit der Maus oder Klick auf das Lupensymbol in der Navigationsleiste. Je nach Breite Ihres PDFFlashs können weitere Zoomstufen durch scrollen mit dem Mausrad aufgerufen werden. Sie können den maximal angebotenen Vergrößerungsfaktor bestimmen (z.B. um Ihre Inhalte zu schützen).

Bis hier nötige Schritte

1. Kauf Ihres PDFFlash
2. Herunterladen des PDFFlash als ZIP-Datei (Link aus E-Mail)
3. Entpacken der ZIP-Datei auf Ihren Rechner (z.B. unter C:\pdfflash_lokal)
(Anleitungen zu diesen und mehr Themen finden Sie unter www.pdfflash.de)

Anleitung

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem die PDFFlash Dateien entpackt sind (z.B. C:\pdfflash_lokal)
2. Öffnen Sie zum Testen mit einem Doppelklick die Datei pdfflash.html in Ihrem Browser
(Internet Explorer, Firefox, Safari, o.ä.)
3. Legen Sie eine Sicherheitskopie der Datei pdfflash.xml an, indem Sie diese z.B. kopieren und umbenennen - so können Sie immer zum Ausgangszustand zurückkehren.
4. Öffnen Sie mit einem beliebigen Text- oder XML-Editor die Datei pdfflash.xml
(Editoren für Windows: z.B. Microsoft XML Editor, Notepad++, Zubehör/Editor)

Zoomfunktion für das ganze PDFFlash deaktivieren

1. Suchen Sie das XML-Tag `<ZOOM ...>` welches hierarchisch gesehen innerhalb des `<EXTENSION ... >`-Tags relativ weit unten im XML Code zu finden ist.
2. Standardmäßig sieht das TAG wie folgt aus:

```
<ZOOM pos="18" active="true" zoomfactor="8">66f276916d5a97cbb3b0008213bda1c3</ZOOM>
```
3. Ändern Sie den Wert des Schlüssels active von true auf false:

```
<ZOOM pos="18" active="false" zoomfactor="8">66f276916d5a97cbb3b0008213bda1c3</ZOOM>
```
4. Jetzt wird das Zoom-Symbol in der Navigationsleiste Ihres PDFFlash nicht mehr angezeigt. Vergrößern einzelner Seiten ist jetzt im gesamten PDFFlash deaktiviert.
5. Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
6. Jetzt können Sie die Änderungen testen.

Kurzanleitung

Zoom komplett deaktivieren

- suchen von `<EXTENSION..>`
`<ZOOM active=„true“>`
`xyzabc`
`</PRINT>`
.....
- true in false ändern
- XML-Datei abspeichern

NEXUS Portale UG
Karl-Heine-Straße 20
04229 Leipzig

Telefon: 0341 223 174 5
Telefax: 0341 355 296 19
E-Mail: info@nexus-portale.de

Zoomfunktion seitenweise deaktivieren

- Suchen Sie die Stelle im XML-Code an der das XML-Tag <PAGE... auftaucht und in welcher der Schlüssel id="" die Seitenzahl enthält, auf der Sie die Zoomfunktion deaktivieren möchten (relativ weit oben im XML-Code)
(z.B. Seite 2 wird mit dem TAG <PAGE id="2" ... eingeleitet)
- Standardmäßig sieht das TAG etwa wie folgt aus:

```
<PAGE id="2" file="pdf_0000_200x283.jpg" key="2a30" hardcover="false" zoom="true" zoomfactor="4" print="true">
| <DOWNLOAD>pdfc3c8bbb86679bfcaea879bf23dbde164_0000.pdf</DOWNLOAD>
</PAGE>
```
- Ändern Sie den Wert des Schlüssels zoom von true auf false:

```
<PAGE id="2" file="pdf_0000_200x283.jpg" key="2a30" hardcover="false" zoom="false" zoomfactor="4" print="true">
| <DOWNLOAD>pdfc3c8bbb86679bfcaea879bf23dbde164_0000.pdf</DOWNLOAD>
</PAGE>
```
- Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
- Jetzt können Sie die Änderungen testen.

Zoomfaktor anpassen

Der Zoomfaktor repräsentiert, die Wievielfache Vergrößerung angezeigt werden darf. Zoomfaktor 2 bedeutet „doppelt so groß“ wie original, Zoomfaktor 4 bedeutet viermal so groß wie original usw. Gültige Werte sind 2,4,8,16,32 - der technisch maximal mögliche Wert ist in der XML - Datei bereits vermerkt. Sie können ihn lediglich eingrenzen, aber nicht vergrößern. Er kann für das komplette PDFflash oder für einzelne Seiten angepasst werden - dabei wird immer der kleinste Wert verwendet.

Zum Anpassen des Zoomfaktors für das komplette PDFflash gehen Sie genauso vor wie in „Zoomfunktion für das ganze PDFflash deaktivieren“ beschrieben. Ändern Sie dabei aber nicht den Wert des Schlüssels „active“ sondern den Wert des Schlüssels „zoomfactor“ auf den von Ihnen gewünschten Wert

Zum Anpassen des Zoomfaktors einer Seite gehen Sie so vor wie in „Zoomfunktion seitenweise deaktivieren“. Ändern Sie dabei aber nicht den Wert des Schlüssels „zoom“ sondern den Wert von „zoomfactor“ auf den von Ihnen gewünschten Wert.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Zoomfunktion erfolgreich angepasst.

Finden Sie diese Anleitung unverständlich, haben Sie Fragen oder Fehler entdeckt? Kontaktieren Sie uns und helfen mit diese Anleitung zu verbessern.

Kurzanleitung

Zoom komplett deaktivieren

- suchen von

```
<EXTENSION..>
<ZOOM active=„true“>
xyzabc
</PRINT>
```
-
- true in false ändern
- XML-Datei abspeichern

Zoom seitenweise deaktivieren

- suchen von

```
<PAGE id=„“ ..zoom=„true“>
```
-
- true in false ändern
- XML-Datei abspeichern

Zoomfaktor begrenzen

Werte: 2,4,8,16,32

komplettes PDFflash

- suchen von

```
<EXTENSION..>
<ZOOM
zoomfactor=„.“>
xyzabc
</ZOOM>
```
-
- ändern des Wertes in „zoomfactor“
- XML - Datei abspeichern

seitenweise

- suchen von

```
<PAGE id=„“
..zoomfactor=„.“>
```
-
- ändern des Wertes in „zoomfactor“
- XML-Datei abspeichern

NEXUS Portale UG
Karl-Heine-Straße 20
04229 Leipzig

Telefon: 0341 223 174 5
Telefax: 0341 355 296 19
E-Mail: info@nexus-portale.de