

# Druckfunktion anpassen



## Beschreibung

Werksmäßig kann in Ihrem PDFlash durch einfaches Anklicken des Druckersymbols in der Navigationsleiste wahlweise die rechte oder linke Seite Ihres PDFLashes ausgedruckt werden, die gerade angezeigt wird. Sie können festlegen, ob die Druckfunktion generell abgeschaltet werden soll oder für einzelne Seiten deaktiviert wird.

## Bis hier nötige Schritte

1. Kauf Ihres PDFlash
2. Herunterladen des PDFlash als ZIP-Datei (Link aus E-Mail)
3. Entpacken der ZIP-Datei auf Ihren Rechner (z.B. unter C:\pdfflash\_lokal)  
(Anleitungen zu diesen und mehr Themen finden Sie unter [www.pdfflash.de](http://www.pdfflash.de))

## Anleitung

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem die PDFlash Dateien entpackt sind (z.B. C:\pdfflash\_lokal)
2. Öffnen Sie zum Testen mit einem Doppelklick die Datei pdfflash.html in Ihrem Browser  
(Internet Explorer, Firefox, Safari, o.ä.)
3. Legen Sie eine Sicherheitskopie der Datei pdfflash.xml an, indem Sie diese z.B. kopieren und umbenennen - so können Sie immer zum Ausgangszustand zurückkehren.
4. Öffnen Sie mit einem beliebigen Text- oder XML-Editor die Datei pdfflash.xml  
(Editoren für Windows: z.B. Microsoft XML Editor, Notepad++, Zubehör/Editor)

### Druckfunktion für das ganze PDFlash deaktivieren

1. Suchen Sie das XML-Tag `<PRINT ...>` welches hierarchisch gesehen innerhalb des `<EXTENSION ... >`-Tags relativ weit unten im XML Code zu finden ist.
2. Standardmäßig sieht das TAG wie folgt aus:  

```
<PRINT pos="77" active="true">f96eee4e48ee90430f17fb3a8388507b</PRINT>
```
3. Ändern Sie den Wert des Schlüssels active von true auf false:  

```
<PRINT pos="77" active="false">f96eee4e48ee90430f17fb3a8388507b</PRINT>
```
4. Jetzt wird das Druck-Symbol in der Navigationsleiste Ihres PDFlash nicht mehr angezeigt und drucken von einzelnen Seiten ist im gesamten PDFlash nicht mehr möglich.
5. Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
6. Jetzt können Sie die Änderungen testen.

### Druckfunktion seitenweise deaktivieren

1. Suchen Sie die Stelle im XML-Code an der das XML-Tag `<PAGE...>` auftaucht und in welcher der Schlüssel `id=""` die Seitenzahl enthält, auf der Sie die Downloadfunktion deaktivieren möchten (relativ weit oben im XML-Code)  
(z.B. Seite 2 wird mit dem TAG `<PAGE id="2" ...>` eingeleitet)
2. Standardmäßig sieht das TAG etwa wie folgt aus:  

```
<PAGE id="2" file="pdf_0000_200x283.jpg" key="2a30" hardcover="false" zoom="true" zoomfactor="4" print="true">  
<DOWNLOAD>pdf3c8bbb86679bfc9aea879bf23dbde164_0000.pdf</DOWNLOAD>  
</PAGE>
```
3. Ändern Sie den Wert des Schlüssels print von true auf false:  

```
<PAGE id="2" file="pdf_0000_200x283.jpg" key="2a30" hardcover="false" zoom="true" zoomfactor="4" print="false">  
<DOWNLOAD>pdf3c8bbb86679bfc9aea879bf23dbde164_0000.pdf</DOWNLOAD>  
</PAGE>
```
4. Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
5. Jetzt können Sie die Änderungen testen.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Druckfunktion (seitenweise) deaktiviert.

## Kurzanleitung

### Drucken komplett deaktivieren

- suchen von `<EXTENSION..>`  
`<PRINT ...active=„true“>`  
`xyzabc`  
`</PRINT>`  
.....
- true in false ändern
- XML-Datei abspeichern

### Drucken seitenweise deaktivieren

- suchen von `<PAGE id=„“ .. print=„true“>`  
.....
- true in false ändern
- XML-Datei abspeichern

NEXUS Portale UG  
Karl-Heine-Straße 20  
04229 Leipzig

Telefon: 0341 223 174 5  
Telefax: 0341 355 296 19  
E-Mail: [info@nexus-portale.de](mailto:info@nexus-portale.de)