

Die Startseite festlegen

Beschreibung

Nach dem Kauf ist bei jedem Aufruf Ihres PDFlashs standardmäßig Seite 1 als zuerst angezeigte Seite zu sehen. Durch Festlegen einer neuen Startseite wird das PDFlash schon auf einer bestimmten Seite aufgeschlagen etwa wie ein Katalog im Reisebüro mit einem aktuellen Angebot. Damit ist es möglich, eine spezielle Seite hervorzuheben oder Ihr PDFlash an verschiedenen Stellen Ihrer Website mit verschiedenen Startseiten anzuzeigen. So machen Sie sofort auf wichtige Inhalte aufmerksam. Weiterhin können Sie bestimmen, welche Seite im PDFlash Ihre Seite 1 ist, z.B. weil Ihr ursprüngliches PDF-Dokument eine Seitennummerierung besitzt, die Sie gern beibehalten möchten.

Bis hier nötige Schritte

1. Kauf Ihres PDFlash
2. Herunterladen des PDFlash als ZIP-Datei (Link aus E-Mail)
3. Entpacken der ZIP-Datei auf Ihren Rechner (z.B. unter C:\pdfflash_lokal)
(Anleitungen zu diesen und mehr Themen finden Sie unter www.pdfflash.de)

Anleitung

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem die PDFlash Dateien entpackt sind (z.B. C:\pdfflash_lokal)
2. Öffnen Sie zum Testen mit einem Doppelklick die Datei pdfflash.html in Ihrem Browser
(Internet Explorer, Firefox, Safari, o.ä.)
3. Legen Sie eine Sicherheitskopie der Datei pdfflash.xml an, indem Sie diese z.B. kopieren und umbenennen - so können Sie immer zum Ausgangszustand zurückkehren.
4. Öffnen Sie mit einem beliebigen Text- oder XML-Editor die Datei pdfflash.xml
(Editoren für Windows: z.B. Microsoft XML Editor, Notepad++, Zubehör/Editor)
5. Suchen Sie das XML-Tag `<STARTPAGE>`, welches relativ weit unten im XML Code zu finden ist.

```
<STARTPAGE manual="">1</STARTPAGE>  
<STARTPAGECOUNT>1</STARTPAGECOUNT>
```

Startseite festlegen

- Ersetzen Sie die "1" in `<STARTPAGE>1</STARTPAGE>` durch die id der Seite, die stattdessen als erste aufgeschlagen sein soll
(Die Seiten sind fortlaufend - beginnend bei 1 - nummeriert)

Seitennummer 1 auf anderer Seite anzeigen

- Ersetzen Sie die „1“ in `<STARTPAGECOUNT>1</STARTPAGECOUNT>` durch die id der „neuen Seite 1“
- für Seiten, die vor der neuen Seite 1 liegen, wird keine Nummer mehr angezeigt

6. Speichern Sie die XML-Datei ab und aktualisieren Sie das Browserfenster.
7. Jetzt können Sie die Änderungen testen.

Hinweis:

Tragen Sie nur eine einzige Zahl ohne Hochkomma oder Gänsefüßchen ein.
„4“ oder ‚4‘ oder 12-13 sind falsch und würden nicht funktionieren

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die angezeigte Startseite geändert

Finden Sie diese Anleitung unverständlich, haben Sie Fragen oder Fehler entdeckt? Kontaktieren Sie uns und helfen mit diese Anleitung zu verbessern.

Kurzanleitung

Startseite festlegen

- suchen von `<STARTPAGE>`
1
`</STARTPAGE>`
- ersetzen der 1 durch andere gültige Seitenzahl (fortlaufend)

Seite 1 neu festlegen

- suchen von `<STARTPAGECOUNT>`
1
`</STARTPAGECOUNT>`
- ersetzen der 1 durch andere gültige Seitenzahl (fortlaufend)

NEXUS Portale UG
Karl-Heine-Straße 20
04229 Leipzig

Telefon: 0341 223 174 5
Telefax: 0341 355 296 19
E-Mail: info@nexus-portale.de